

学内無線 LAN 「maple-wifi」 利用手順

-Chromebook-

1.はじめに

1.1 本マニュアルの目的

本マニュアルは学内無線 LAN 「maple-wifi」 を利用する手順をまとめたものです。

1.2 注意事項

- ・ 「maple-wifi」 は 学外アクセスのみ利用可能です。 学内へのアクセスはできません。
- ・ 学内セキュリティ上、ブラウザ以外の インターネット利用アプリケーションが動作しないことがあります。
- ・ セキュリティの更新等により「maple-wifi」 への接続ができなくなる場合があります。
「maple-wifi」 に接続できなくなった場合は「3.maple-wifi 削除手順」 を実施の上、再設定をお願いします。
- ・ 端末固有の設定などが原因で「maple-wifi」 に接続できない場合があります。
※上記が原因で接続できない場合、情報システム課で対応はできません。

1.3 利用 ID/パスワードについて

「maple-wifi」 の認証には kaede-net の ID とパスワードを使用しています。
kaede-net のパスワードを変更した場合は「maple-wifi」 の利用できなくなります。
パスワードを変更後、「3.maple-wifi 削除手順」 を実施し、再度利用手順を行ってください。

1.4 学内無線 LAN のアクセスポイント設置場所について

学内無線 LAN のアクセスポイントについては情報システム課ホームページでご確認ください。

URL : <http://www.kokushikan.ac.jp/research/cis/facility/net/accesspoint.html>




2.maple-wifi 利用手順

2.1 画面右下の通知（日時、Wi-Fi アイコン）を選択し、赤枠の箇所をクリックして Wi-Fi 項目を開きます。



2.2 ネットワーク一覧から「maple-wifi」をクリックします。



2.3 下記設定内容の項目を指定し、下へスクロールします

※入力内容は画面下にもあるため、[接続]はクリックしないでください

Wi-Fi ネットワークへの接続

SSID
maple-wifi

セキュリティ
EAP

EAP 方式
PEAP

EAP フェーズ 2 認証
MSCHAPv2

サーバーの CA 証明書
確認しない

件名の一致


設定内容

EAP 方式 : PEAP

EAP フェーズ 2 認証 : MSCHAPv2

サーバーの CA 証明書 : 確認しない

2.4 ID とパスワードを入力し、[接続]をクリックします。



The screenshot shows a login form with two input fields. The top field is labeled 'ID' and contains a blacked-out text. The bottom field is labeled 'パスワード' (Password) and contains several dots. A red rectangular box highlights both input fields. Below the password field is a small eye icon for toggling visibility. Below the ID field is a field labeled '匿名 ID' (Anonymous ID) which is currently empty.

設定内容

ID : kaede-net の ID

パスワード:kaede-net のパスワード

匿名 ID

ID とパスワードを保存する



このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する



キャンセル

接続

※kaede-net の ID とパスワードは学内 PC を利用するときに入力する情報です。

以上で Chromebook における学内無線 LAN 接続手順は完了です。

学内無線 LAN 「maple-wifi」が届く範囲内であれば自動的接続されます。


3.maple-wifi 削除手順

※ 「maple-wifi」 が接続できなくなった場合に実行してください。

3.1 画面右下の通知（日時、Wi-Fi アイコン）から Wi-Fi 項目を選択し、ネットワークの右上にある歯車のアイコンをクリックします。



3.2 既知のネットワーク一覧から maple-wifi の右側にある▶をクリックします。



3.3 [削除]をクリックして Chromebook を再起動します。



3.4 PC の再起動後、「2.maple-wifi 利用手順」を実施します。

以上